

Dimitri **Robert**



Gimp 2.2

Débuter en retouche photo
et graphisme libre

Préface de Cédric **Gémy**

Avec la contribution d'Anne **Bougnoux**

© Groupe Eyrolles, 2006,
ISBN : 2-212-11670-5

EYROLLES



Les raccourcis clavier

Comme toute application graphique qui se respecte, Gimp propose une multitude de raccourcis clavier pour accéder plus rapidement aux fonctionnalités courantes. Il y a bien sûr les classiques *Ctrl+C*, *Ctrl+V*, *Ctrl+X*, mais presque tous les outils peuvent être activés par des raccourcis. Il n'est ainsi plus nécessaire de retourner sur la barre d'outils.

Presque, mais pas tous. En effet, toutes les fonctions de Gimp ne tiendraient probablement pas sur un clavier, ou alors il vous faudrait un brevet de pilote de ligne pour tous les retenir. La solution reste de les personnaliser.

Personnaliser vos raccourcis

La première méthode consiste à passer par la gestion des préférences (*Fichier>Préférences* depuis la boîte à outils). L'onglet *Interface* (figure A-1) propose un bouton vous ouvrant la liste de toutes les fonctions auxquelles vous pouvez attribuer un raccourci clavier (figure A-2). Sélectionnez celui que vous voulez modifier et tapez le nouveau raccourci.

La seconde méthode est plus souple et, pour l'instant, propre aux applications développées avec GTK+. Vous pouvez définir un raccourci dynamiquement. Ouvrez par exemple le menu *Fichier* et positionnez la souris sur l'entrée *Imprimer* sans cliquer. Pressez la combinaison *Ctrl+Alt+P*. Le raccourci apparaît alors en face du nom (figure A-3). Désormais, vous pourrez utiliser ce raccourci.

Pour que cela fonctionne, vous aurez probablement à cocher les cases *Afficher les accélérateurs clavier* (autre nom des raccourcis clavier), *Utiliser*




FIGURE A-1 Préférences de l'interface




FIGURE A-2 Modifier les raccourcis clavier




FIGURE A-3 Définir un raccourci dynamiquement

les raccourcis clavier dynamiques et Enregistrer à la sortie les raccourcis clavier dans les préférences de l'interface.

Attention, Gimp ne vous avertit pas si vous redéfinissez un raccourci déjà utilisé. L'ancienne fonction associée s'en trouve simplement dépourvue.

Les raccourcis de Photoshop

Entre les deux applications, les raccourcis diffèrent parfois. Il est possible d'utiliser dans Gimp ceux de Photoshop. Pour cela, il suffit de copier le fichier `ps-menurc` dans votre répertoire personnel `.gimp-2.2` et de le renommer en `menurc`. Le fichier `ps-menurc` est désormais fourni avec Gimp, dans `/etc/gimp/2.0` sous Linux et MacOSX et dans `c:/Program Files/GIMP-2.0/etc/gimp/2.0/` sous Windows.

Vous pouvez également le trouver à l'adresse http://epierce.freeshell.org/gimp/gimp_ps.php, ainsi qu'un comparatif des raccourcis entre les deux logiciels.

Les raccourcis avec la souris et les touches de direction

Gimp permet d'attacher une multitude de fonctions aux événements liés à la molette de la souris et aux flèches de direction en les combinant avec les touches spéciales *Ctrl*, *Alt* et *Maj*. La configuration de ces raccourcis est possible par *Fichier>Préférences>Périphériques d'entrée>Contrôleurs d'entrée* (figure A-4). Ils sont classés par touche ou action de la souris. Attention, les noms des fonctions sont ceux utilisés par Gimp en interne et sont moins parlants que leur équivalent en français. À manipuler avec précaution !




FIGURE A-4 Raccourcis souris et touches de direction

Attention, ces raccourcis ne sont utilisables que dans leur contexte. Ce dernier sera précisé dans les tableaux en fin d'annexe.

Raccourcis clavier par défaut

Activation des outils

Activer l'outil	Raccourci
Sélection rectangulaire	R
Sélection elliptique	E
Sélection à main levée	F
Sélection de zones contiguës (baguette magique)	Z
Sélection par couleur	Maj + O
Ciseaux intelligents	I
Tracer un chemin (courbe de Bézier)	B
Récupère des couleurs (pipette)	O
Zoom avant et arrière	Aucun
Mesure angles et distances	Aucun
Déplacer	M
Déplacer (activer temporairement)	Espace
Découper et redimensionner	Maj + C
Pivoter (rotation)	Maj + R
Étirer et réduire	Maj + T
Cisailler	Maj + S
Perspective	Maj + P
Retourner	Maj + F
Texte	T
Remplissage	Maj + B
Dégradé	L
Crayon	N
Pinceau	P
Gomme	Maj + E
Aérographe	A

Activer l'outil	Raccourci
Encre	K
Duplicateur	C
Rendre flou ou augmenter la netteté	V
Barbouiller	S
Tracer des éclaircissements ou assombrissements	Maj+D
Balance des couleurs	Aucun
Ajuste teinte et saturation	Aucun
Colorier	Aucun
Luminosité et contraste	Aucun
Seuil	Aucun
Niveaux de couleurs	Aucun
Ajuster les courbes de couleurs	Aucun
Postériser (réduire le nombre de couleurs)	Aucun
Couleurs par défaut	D
Échanger les couleurs	X

Menu Fichier

Fonction	Raccourci
Nouveau	Ctrl+N
Ouvrir	Ctrl+O
Ouvrir comme un calque	Ctrl+Maj+O
Enregistrer	Ctrl+S
Enregistrer sous	Ctrl+Maj+S
Récemment ouverts	Ctrl+1, Ctrl+2, ... Ctrl+0
Fermer	Ctrl+W
Quitter	Ctrl+Q

Menu Édition

Fonction	Raccourci
Annuler	Ctrl+Z
Refaire	Ctrl+Y
Couper	Ctrl+X
Copier	Ctrl+C
Coller	Ctrl+V
Tampon : couper (nommé)	Maj+Ctrl+X
Tampon : copier (nommé)	Maj+Ctrl+C
Tampon : coller en nommant	Maj+Ctrl+V
Effacer	Ctrl+K
Remplir avec la couleur de premier plan (PP)	Ctrl+,
Remplir avec la couleur d'arrière-plan (AP)	Ctrl+.
Remplir avec le motif	Ctrl+;

Menu Sélection

Fonction	Raccourci
Tout sélectionner	Ctrl+A
Aucune	Maj+Ctrl+A
Inverser	Ctrl+I
Flottante	Maj+Ctrl+L
Par couleur (outil)	Maj+O
Depuis le chemin	Maj+V
(Dés)Activer le masque rapide	Maj+Q

Menu Affichage

Fonction	Raccourci
Zoom avant	+
Zoom arrière	-
Un pour un (100 %)	1
Ajuster l'image dans la fenêtre	Maj+Ctrl+E
Ajuster la fenêtre à l'image	Ctrl+E
Plein écran	F11
Fenêtre d'informations	Maj+Ctrl+I
Fenêtre de navigation (dialogue)	Maj+Ctrl+N
Afficher/Masquer la sélection	Ctrl+T
Afficher/Masquer les guides	Maj+Ctrl+T
Afficher/Masquer les règles	Maj+Ctrl+R

Menu Image

Fonction	Raccourci
Dupliquer	Ctrl+D
Fusionner les calques visibles	Ctrl+M

Menu Calque

Fonction	Raccourci
Ancrer le calque (la sélection sur le calque)	Ctrl+H
Pile : Sélectionner le calque précédent (juste au dessus)	Page Haut
Pile : Sélectionner le calque suivant (juste au dessous)	Page Bas
Pile : Sélectionner le calque du haut	Flèche Début
Pile : Sélectionner le calque du bas	Fin

Fonction	Raccourci
Rotation arbitraire	Maj+R
Décalage	Maj+Ctrl+O

Menu Dialogues

Ouvrir et activer la fenêtre de dialogue	Raccourci
Options des outils	Maj+Ctrl+T
Calques	Ctrl+L
Brosses	Maj+Ctrl+B
Motifs	Maj+Ctrl+P
Dégradés	Ctrl+G
Palettes (de couleurs prédéfinies)	Ctrl+P

Menu Filtres

Fonction	Raccourci
Répéter le dernier filtre (appliqué avec les mêmes paramètres)	Ctrl+F
Réafficher le dernier filtre (ouvre la fenêtre des paramètres)	Maj+Ctrl+F

Aide

Fonction	Raccourci
Aide (ouvre le manuel dans le navigateur par défaut)	F1
Aide contextuelle (ouvre l'aide du prochain objet pointé à la souris)	Maj+F1

À la molette de la souris

Si vous avez la chance de posséder une souris à deux molettes, n'hésitez pas à utiliser l'axe horizontal.

Fonction	Raccourci
Sélectionner la police suivante/précédente (outil de texte)	Maj+Ctrl+Alt+Haut/Bas
Sélectionner le dégradé suivant/précédent (quel que soit l'outil)	Ctrl+Alt+Haut/Bas
Sélectionner le motif suivant/précédent (quel que soit l'outil)	Maj+Alt+Haut/Bas
Sélectionner la brosse suivante/précédente (quel que soit l'outil)	Maj+Ctrl+Haut/Bas
Augmenter/Diminuer l'opacité de l'outil de dessin de 10 points	Alt+Haut/Bas
Déplacement de la vue d'un quart de fenêtre vers le haut/le bas de l'image (lorsque l'image est plus grande que la fenêtre)	Haut/Bas
Déplacement de la vue d'un quart de fenêtre vers la gauche/la droite de l'image	Ctrl+Haut/Bas
Zoom avant/arrière	Maj+Haut/Bas

Aux flèches de direction

Fonction	Raccourci
Augmenter/Diminuer l'opacité de l'outil de dessin de 10 points	Alt+Haut/Bas
Augmenter/Diminuer l'opacité de l'outil de dessin d'un point	Alt+Droite/Gauche

Déplacement de la vue	Raccourci
Au bord haut/bas de l'image (lorsque l'image est plus grande que la fenêtre)	Ctrl+Haut/Bas
Au bord gauche/droit de l'image	Ctrl+Gauche/Droite
D'une moitié de fenêtre vers le haut/le bas de l'image	Maj+Haut/Bas
D'une moitié de fenêtre vers la gauche/la droite de l'image	Maj+Gauche/Droite
Vers le haut/le bas de l'image (déplacement fin)	Haut/Bas
Vers la gauche/la droite de l'image (déplacement fin)	Gauche/Droite

Les fonctions suivantes ne sont disponibles qu'après avoir activé l'un des outils de sélection ou l'outil *Déplacement* (pas de manière temporaire).

Déplacement du calque, du chemin ou de la sélection	Raccourci
De 10 pixels d'écran vers le haut/le bas de l'image	Maj+Haut/Bas
De 10 pixels d'écran vers la gauche/la droite de l'image	Maj+Gauche/Droite
D'un pixel d'image vers le haut/le bas de l'image (déplacement fin)	Haut/Bas
D'un pixel d'image vers la gauche/la droite de l'image (déplacement fin)	Gauche/Droite